Manual de instalação do BB GestãoMax

Arquivos

A instalação do BB GestãoMax requer os seguintes arquivos:

a) Instalação para utilização do banco de dados Não Compartilhado (*stand Alone*):

- **<u>InstaladorGAC.exe</u>** – Instalador do aplicativo GAC. O instalador deve ser baixado na página de aplicativos do BB (*http://www.bancobrasil.com.br/aplicativos*), conforme abaixo:



b) Instalação para utilização do banco de dados Compartilhado (*Rede*):

- **<u>InstaladorGAC.exe</u>** – Instalador do aplicativo GAC. Deve ser instalado em todas as estações da rede. O instalador deve ser baixado na página de aplicativos do BB (*http://*www.bancobrasil.com.br/aplicativos), conforme abaixo:



- **<u>InstaladorBD.exe</u>** – Instalador do banco de dados. Deve ser instalado no servidor de rede. O instalador deve ser baixado na página de aplicativo do BB (*http://*www.bancobrasil.com.br/aplicativos), conforme abaixo:

- ***<u>Firebird-2.1.5.18497_0_Win32.exe</u>*** – Instalador do Servidor de Banco de Dados Firebird 2.1 – ***Atenção! Utilizar a versão 32-bit.*** Deve ser instalado no Servidor de Rede. O instalador pode ser baixado na página de aplicativos do BB (*http://*www.bancobrasil.com.br/aplicativos), na aba “Utilitários”, conforme abaixo:



Pré-requisitos

- Sistema Operacional Windows XP, Vista ou 7;
- Servidor de banco de dados Firebird2.0 ou 2.1 – Apenas no servidor, caso queira utilizar o aplicativo em rede. O Firebird pode ser obtido no seguinte endereço: *http://www.firebirdsql.org/en/downloads/*
- A máquina que será utilizada para atualização de versão deverá ter acesso à internet.
- O usuário que fará a instalação deverá ter permissão de administrador na máquina. ***Se for windows vista ou 7 também deverá executar os instaladores como administrador.***

Instalação do BB GestãoMax nas estações

Para instalar o aplicativo nas estações execute o arquivo “InstaladorGAC.exe”, informando o que for solicitado nas telas de instalação, conforme roteiro abaixo:

1) Inicializando o instalador:



2) Bem-vindo:



Avançar – Avança para o próximo passo;
Cancelar – Cancela a instalação.

3) Contrato de licença:



Marque o aceite do contrato de licença e pressione uma das seguintes opções:

Voltar – Volta para o passo anterior;
Avançar – Avança para o próximo passo;
Cancelar – Cancela a instalação.

4) Diretório de instalação



Procurar – Seleciona outra pasta para instalação do aplicativo;
Voltar – Volta para o passo anterior;
Avançar – Avança para o próximo passo;
Cancelar – Cancela a instalação.

5) Tipo de instalação:



Selecione o tipo de instalação:

Local – O banco de dados será instalado localmente e o acesso será através do firebird “embarcado”, sem a necessidade de instalação do servidor de banco de dados.
Compartilhado – O banco de dados não será instalado localmente. A instalação do banco de dados deverá ser efetuada no servidor, através do instalador de banco de dados (InstaladorBD.exe) .

Voltar – Volta para o passo anterior;
Avançar – Avança para o próximo passo;
Cancelar – Cancela a instalação.

6) Resumo da instalação



Voltar – Volta para o passo anterior;
Avançar – Avança para o próximo passo;
Cancelar – Cancela a instalação.

7) Copiando arquivos:



Voltar – Volta para o passo anterior;
Avançar – Avança para o próximo passo;
Cancelar – Cancela a instalação.

8) Mensagem final:



Concluir – Finaliza o instalador.

Instalação no Servidor de Banco de Dados Firebird 2.1 no Servidor de Rede (utilização em rede)

Para utilizar o aplicativo em rede é necessário instalar o Firebird no Servidor de rede. Para isso, execute o arquivo de instalação do Firebird 2.1 “Firebird-2.1.5.18497_0_Win32.exe”, informando o que for solicitado nas telas de instalação, conforme roteiro abaixo:

1) Bem-vindo:

Seguinte – Avança para o próximo passo;
Cancelar – Cancela a instalação.

Pressione o botão “Seguinte”.

2) Contrato de licença:



Anterior – Volta ao passo anterior;
Seguinte – Avança para o próximo passo;
Cancelar – Cancela a instalação.

Leia o contrato, marque a opção “Aceito o contrato” e pressione o botão “Seguinte”.

3) Informações:



Anterior – Volta ao passo anterior;
Seguinte – Avança para o próximo passo;
Cancelar – Cancela a instalação.

Leia as informações e pressione o botão “Seguinte”.

4) Localização de destino:



Anterior – Volta ao passo anterior;
Seguinte – Avança para o próximo passo;
Cancelar – Cancela a instalação.

Selecione a pasta de instalação e pressione o botão “Seguinte”.

5) Componentes:



Anterior – Volta ao passo anterior;
Seguinte – Avança para o próximo passo;
Cancelar – Cancela a instalação.

Selecione os componentes e pressione o botão “Seguinte”.

6) Pasta do menu iniciar:



Anterior – Volta ao passo anterior;
Seguinte – Avança para o próximo passo;
Cancelar – Cancela a instalação.

Selecione a pasta do menu iniciar e pressione o botão “Seguinte”.

7) Tarefas adicionais:



Anterior – Volta ao passo anterior;
Seguinte – Avança para o próximo passo;
Cancelar – Cancela a instalação.

Selecione as tarefas adicionais e pressione o botão “Seguinte”.

8) Resumo da instalação



Anterior – Volta ao passo anterior;
Instalar – Instala o Firebird;
Cancelar – Cancela a instalação.

Verifique as opções de instalação e pressione o botão “Instalar”.

9) Progresso da instalação:



Aguarde o final da instalação ou pressione o botão “Cancelar” para cancelar a instalação.

10) Informação:



leia as informações e pressione o botão “Seguinte”.

11) Instalação Concluída:

Marque a opção “Iniciar o Serviço Firebird Agora?” e pressione o botão “Concluir” para finalizar o instalador.

Configuração do Firewall do Windows

Após a instalação do Firebird, será necessário incluí-lo na lista de programas permitidos para comunicação através do Firewall do Windows. A inclusão será realizada através da opção “Painel de Controle” do menu “Iniciar” do Windows, conforme abaixo:



Selecione a opção “Firewall do Windows”.



Selecione a opção “Permitir um programa ou recurso pelo Firewall do Windows”.



Selecione a opção “Alterar configurações”.



Marque o programa “Firebird SQL Server” e pressione o botão “OK” para confirmar.

Instalação do Banco de Dados do BB GestãoMax no servidor de rede (utilização em rede)

Para utilizar o aplicativo em rede é necessário instalar o banco de dados no servidor de rede. Para isso, execute o arquivo “InstaladorBD.exe”, informando o que for solicitado nas telas de instalação, conforme roteiro abaixo:

1) Inicializando o instalador



2) Bem-vindo:



Avançar – Avança para o próximo passo;
Cancelar – Cancela a instalação.

3) Diretório do Firebird:



Obs.: Se já existir uma versão do firebird instalada na máquina o campo pasta será automaticamente preenchido como sugestão, lembrando que a versão deve ser 2.0 ou 2.1. Caso o campo seja preenchido com outra versão, deve-se selecionar o caminho correto através do botão "Procurar".

Procurar - Seleciona a pasta onde está instalado o firebird;
Voltar – Volta para o passo anterior;
Avançar – Avança para o próximo passo;
Cancelar – Cancela a instalação.

4) Diretório de instalação do Banco de Dados:



Procurar – Seleciona outra pasta para instalação do banco de dados do aplicativo;
Voltar – Volta para o passo anterior;
Avançar – Avança para o próximo passo;
Cancelar – Cancela a instalação.

5) Resumo da instalação:



Voltar – Volta para o passo anterior;
Avançar – Avança para o próximo passo;
Cancelar – Cancela a instalação.

6) Copiando arquivos:



Voltar – Volta para o passo anterior;
Avançar – Avança para o próximo passo;
Cancelar – Cancela a instalação.

Obs.: Além de copiar os arquivos do banco de dados o instalador também fará a inclusão do caminho do banco de dados no arquivo aliases.conf do firebird, conforme o exemplo abaixo:



Onde: BBGACA.FDB é o banco de dados da aplicação e BBGACC.FDB é o bando de dados de controle.

7) Mensagem final:



Concluir – Finaliza o instalador.

Estrutura de diretórios

Após a instalação, a seguinte estrutura de diretórios será criada:



Onde:

- BBGAC – Pasta raiz da aplicação, que contem o arquivo executável e outras pastas com arquivos utilizados pelo aplicativo;
- _jvm – Pasta contendo o Java “embarcado” utilizado para executar o instalador do aplicativo;
- _unist – Pasta contendo o programa para remoção do aplicativo;
- ajuda – Pasta contendo os arquivos de ajuda do aplicativo;
- bdvazio – Pasta contendo o banco de dados vazio;
- dados – Pasta contendo os arquivos de banco de dados do aplicativo;
- images – Pasta contendo os arquivos de imagem do aplicativo;
- intl – Pasta contendo arquivos/bibliotecas utilizadas pelo aplicativo;
- java – Pasta contendo a Máquina Virtual Java utilizada para executar o aplicativo;
- lib - Pasta contendo arquivos/bibliotecas utilizadas pelo aplicativo;
- manualdeinstalacao – Pasta contendo o manual de instalação do aplicativo;
- plugins – Pasta contendo os módulos que são baixados no aplicativo;
- temp – Pasta contendo arquivos temporários criados pelo aplicativo;
- udf - Pasta contendo arquivos/bibliotecas utilizadas pelo aplicativo.

Remoção do aplicativo

O aplicativo poderá ser removido através da opção de instalação/remoção de arquivos no painel de controle do windows ou através da execução do arquivo “uninstaller.exe”, localizado na pasta “BBGAC_uninst\”. É importante salientar que, por medida de segurança, o banco de dados não será removido automaticamente. Portanto, para remover completamente o aplicativo e o banco de dados, após a desinstalação o usuário deverá excluir a pasta “BBGAC”.

Instalação no Windows 7 Professional

Em alguns casos, o instalador do BB GestãoMax no Windows 7 ***Professional*** poderá apresentar problemas na tela (falta checkbox nas opções e botões mal definidos) ou na descompactação dos arquivos durante a instalação, conforme a tela abaixo:



Para resolver o problema, deve-se cancelar a instalação e executar novamente o instalador no modo de compatibilidade, conforme abaixo:



Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo de instalação e selecione a opção “Solucionar problemas de compatibilidade”



Selecione a opção “Solucionar problemas de programa”



Marque a primeira e a última opções da tela e pressione o botão “Avançar”



Selecione a opção “Windows Vista (Serviçe Pack 1) e pressione o botão “Avançar”



Se o aplicativo não iniciar automaticamente, pressione o botão “Iniciar o programa”;

Conclua a instalação e pressione o botão “Avançar”



Selecione a opção “Sim, salvar essas configurações para o programa”.



Selecione a opção “Fechar a solução de problemas” para finalizar o processo.

Instalação do Firebird 2 em máquinas que já possuem Firebird 1.5

Caso o cliente já utilize os aplicativos BBCLT, BBCPB ou BBCTU, em rede, a instalação do Firebird 2 apresentará conflito, pois o nome do processo é o mesmo para as duas versões e o Windows não fará o registro do processo referente à versão 2 se a versão 1.5 já estiver instalada/registrada.

Para resolver o problema será necessário registrar/configurar o Firebird 2 manualmente, para que as duas versões possam ser executadas simultaneamente.

A configuração poderá ser efetuada com os seguintes passos:

1) Interromper o serviço Firebird 1.5

– Acessar o Gerenciador de Serviços do Windows, através do menu Iniciar->Painel de controle->Ferramentas Administrativas->Serviços



– Selecione o serviço Firebird Server – DefaultInstance e clique com o botão direito do mouse;
– Selecione a opção “Propriedades”



– Pressione o botão “Parar” para interromper o serviço.

2) Instalar o Firebird 2

– Execute o instalador do Firebird 2
– Será exibida uma mensagem informando a seguinte mensagem:



– Informe não e continue o processo até o final da instalação.

3) Efetuar o registro manual do serviço Firebird 2

– Acessar a pasta do Firebird 2
– Executar o comando conforme abaixo:



– Sendo que o nome do processo “Firebird21” poderá ser substituído por outro nome que o cliente achar conveniente. Ex: Se a versão do Firebird for a 2.0 poderá ser “Firebird20”

4) Alterar a configuração da porta TCP do Firebird 2 para 3060

– Acessar a pasta do Firebird 2;
– Editar o arquivo “firebird.conf”;
– Localizar o item de configuração da porta TCP 3050:



– Retirar o comentário “#' da linha e alterar o número da porta para 3060:



5) Inicializar o serviço Firebird 1.5

– Acessar o Gerenciador de Serviços do Windows, através do menu Iniciar->Painel de controle->Ferramentas Administrativas->Serviços
– Selecione o serviço Firevird Server – DefaultInstance e clique com o botão direito do mouse;
– Selecione a opção “Propriedades”
– Pressione o botão “Iniciar” para iniciar o serviço.

6) Inicializar o serviço Firebird 2

– Acessar o Gerenciador de Serviços do Windows, através do menu Iniciar->Painel de controle->Ferramentas Administrativas->Serviços
– Selecione o serviço Firevird Server – Firebird21 e clique com o botão direito do mouse;
– Selecione a opção “Propriedades”
– Altere o Tipo de inicialização para “Automático”;



– Pressione o botão “Iniciar” para iniciar o serviço.
– Pressione o botão “OK” para confirmar as alterações.

7) Alterar a porta TCP para 3060, na configuração do Banco de Dados do BB GestãoMax

Acessar o menu “Gerenciar” → “Banco de Dados” e alterar o número da porta TCP:



8) Conclusão

Após a execução dos procedimentos, o servidor estará rodando as duas versões do Firebird simultaneamente, sendo que os aplicativos BBCLT, BBCPB e BBCTU utilizarão a versão 1.5 com a porta 3050 e o BB Gestão Max utilizará a versão 2 com a porta 3060.



Acesso ao aplicativo

O aplicativo pode ser acessado através do atalho “BB GestãoMax” criado na área de trabalho ou através do menu “Iniciar->BancoBrasil->BB GestãoMax”.

A chave e senha iniciais do aplicativo são respectivamente “admin” e “admin”. Para as instalações efetuadas nos pilotos, com base de dados já configurada, a chave e senha iniciais do aplicativo são respectivamente “admin” e “brasil”.

No primeiro acesso, se o usuário optou pela utilização em rede será apresentada a tela para configuração do banco de dados, conforme abaixo:

- Tipo de uso: Marcar “compartilhado”
- Nome ou IP do servidor: Informe o nome ou IP do servidor do banco de dados
- Localização do banco de dados: Desabilitado para uso compartilhado
- Usuário do banco de dados: informe o nome do usuário caso seja diferente do usuário padrão
- Senha do usuário do banco de dados: Informe a senha do usuário caso seja diferente da senha padrão dofirebird
- Porta TCP: Informe a porta TCP caso seja diferente da porta padrão 3050
- Pasta da cópia de segurança: desabilitado para modo compartilhado

Interface

Tela principal do BB GestãoMax com o módulo Pagamento ativo:



1- Versão do BB GestãoMax;
2- Menu de opções do módulo básico (GAC): Representa as funcionalidades de infraestrutura do GAC que servem de base para o aplicativo e todos os módulos instalados;
3 – Seleção de serviços – Seleciona o tipo de módulo que será acessado;
4 - “Migalha de pão” - Informa o caminho das opções que estão sendo acessadas;
5 – Seleção de módulos – Acessa um módulo específico;
6 – Menu do módulo ativo – Acessa as opções/funcionalidades do módulo ativo;
7 – Ajuda – Abre a ajuda do módulo ativo;
8 – painel para manutenção de dados – Apresenta as informações/dados para consulta e manutenção;
9 – Nome e versão do módulo Ativo/em uso;
10 – Modo de utilização do Banco de Dados;
11 – Convenente Ativo – Informa o convenente ativo no módulo;
12 – Usuário ativo – Informa o usuário ativo na aplicação.

Opções de menu do GAC

- Cadastro – Permite a consulta das pessoas cadastradas no aplicativo.
-
- Remessa – Atalho para acessar a funcionalidade de remessa de arquivos do Gerenciador Financeiro ou AASP;
-
- Retorno - Atalho para acessar a funcionalidade de receber arquivo de retorno do Gerenciador Financeiro ou AASP;
-
- Ferramentas - Permite efetuar a cópia de segurança e restauração do banco de dados, expurgo do cadastro, etc...
-
- Gerenciar - Permite efetuar a instalação/atualização dos módulos do aplicativo, Configuração do banco de dados, usuários, permissões de acesso do GAC e dos módulos instalados, configurar as pastas de remessa e retorno de arquivos, etc...
-
- Ajuda – Abre a ajuda do aplicativo.

Instalação/atualização dos Módulos

Os módulos são instalados através da opção "Gerenciar->Atualizar Sistema" do menu principal do GAC. Através dessa funcionalidade o usuário poderá gerenciar quais as versões dos módulos que estão instalados e as versões disponíveis para instalação/atualização.

Para exibir as informações das versões disponíveis para instalação/atualização, o aplicativo fará uma consulta ao site do BB e caso ocorra algum problema será exibida uma mensagem de "Erro de conexão Internet". Nesse caso, as seguintes situações deverão ser verificadas:

- *O site do BB está off-line* – Aguarde alguns minutos e tente novamente;
- *A máquina que está sendo utilizada não possui acesso à internet* – Utilize uma máquina que possua acesso à internet;
- *O cliente possui servidor proxy para acesso à internet* – Efetue a configuração do proxy através da opção "Gerenciar" → "Proxy", no menu do BB GestãoMax. (ver tópico *Configuração do Proxy*).

A instalação pode ser efetuada em qualquer máquina da rede, desde que a mesma tenha acesso à internet. Uma vez que um novo módulo tenha sido baixado por alguma máquina da rede, as demais poderão fazer a atualização recebendo a nova versão do servidor, sem a necessidade de novo download via internet.

Problemas no download do arquivo:

Caso ocorra um travamento no download do arquivo, o módulo poderá ser baixado diretamente do site do BB através do browser utilizando as seguintes URL:

Módulo	***URL***
Fornecedores, Salários e Outros –	www14.bancobrasil.com.br/office/plugins/bbgac/bbpag.jar
Títulos e Guias –	www14.bancobrasil.com.br/office/plugins/bbgac/bbclt.jar
Guias sem código de barras – CNAB –	www14.bancobrasil.com.br/office/plugins/bbgac/bbgsb.jar
Empenhos –	www14.bancobrasil.com.br/office/plugins/bbgac/bbemp.jar
Benefícios –	www14.bancobrasil.com.br/office/plugins/bbgac/bbcpb.jar
Débito Automático –	www14.bancobrasil.com.br/office/plugins/bbgac/bbdbt.jar
Depósito de Cheques –	www14.bancobrasil.com.br/office/plugins/bbgac/bbchq.jar
Abertura de Contas –	www14.bancobrasil.com.br/office/plugins/bbgac/bbcta.jar
Crédito Consignação –	www14.bancobrasil.com.br/office/plugins/bbgac/bbtoc.jar
Depósitos judiciais corporativos -	www14.bancobrasil.com.br/office/plugins/bbgac/bbdjc.jar

Após a baixa, copie o arquivo para a pasta de plugins do BB GestãoMax (C:\BancoBrasil\Aplicativos\BBGAC\plugins) e execute o aplicativo.

Ex.: Tela atualizar sistema

Módulos e Atualizações Disponíveis

Versão atual do BB GestãoMax

1.00.00

Módulos Instalados

Módulo	Versão	Data do Pacote	Data da Baixa	Usuário
Depósito de Cheques	1.00.00	27/02/2012	27/02/2012	ADMIN
Débito Automático	3.00.00	01/03/2012	28/02/2012	ADMIN

Módulos Disponiveis para Atualização

Módulo	Versão Atual	Versão Disponível	Data do Pacote	Versão Mínima do GAC

Módulos Disponiveis para Instalação

Módulo	Versão	Data do Pacote	Versão Mínima do GAC
Pagamento de Títulos e Guias	1.00.00	23/09/2011	1.00.00
Pagamentos Fornecimento	2.00.00	23/09/2011	1.00.00
Servicos abertura contas	1.00.00	23/09/2011	1.00.00
Guia Sem Barra	2.00.00	23/09/2011	1.00.00
TRI	1.00.00	16/01/2012	1.00.00

CONF

- Versão atual do BB GestãoMax: Informa a versão atual do BB GestãoMax. A atualização do módulo básico será realizada somente através de download do programa de instalação, na página de plugins do BB (http://www.bb.com.br/aplicativos);
- Módulos Instalados: Informa os módulos que estão instalados na máquina;
- Módulos disponíveis para atualização: Informa os módulos que estão disponíveis no servidor para atualização;
- Módulos disponíveis para instalação: Informa os módulos que estão disponíveis no site do BB para instalação.

Selecione os módulos que deseja instalar/atualizar e pressione o botão Confirmar.

Configuração do Proxy

Caso o cliente utilize servidor proxy para acesso à internet, deverá configurar o nome do servidor e a porta de comunicação através da opção “Gerenciar” → “Proxy”, da seguinte forma:



Marque a opção “Usar Servidor Proxy”, informe o endereço e a porta e pressione o botão “Confirmar”.

<u>As informações “**Endereço**” e “**Porta**”, na figura acima, devem ser obtidas com o administrador de rede do cliente</u>.

Caso não seja possível, as informações poderão ser obtidas nas configurações do browser que o cliente utiliza para acessar à internet, conforme as instruções abaixo:

Browser com configuração Manual de Servidor Proxy - Exemplo utilizando o Google Chrome:

Acessar as opções “Configurações” → “Configurações Avançadas” → “Alterar configurações de proxy”



Pressione o botão “Configurações da LAN”



As informações estão nos campos “Endereço” e “Porta”. No exemplo acima o endereço é “cache.bb.com.br” e a porta é “80”.

Browser com endereço para configuração automática de Proxy - Exemplo utilizando o Mozilla Firefox

Acessar o menu “Opções”



Clique nas abas “Avançado” → “Rede” e pressione o botão “Configurar Conexão”



Copiar o conteúdo do campo “endereço para configuração automática de proxy” e colar na barra de endereço do browser.



Será exibido o conteúdo do arquivo

```
                || (shExpMatch(host,"192.168.*.*"))) {
                        return "DIRECT";
        }
        else {
                return "PROXY cache.bb.com.br:80";
        }
}
```

Rolar a tela até o final da página e identificar a linha que contem o endereço e a porta do servidor proxy, identificado com a palavra “PROXY” e seguido pelo endereço + : + porta. No exemplo acima o endereço é “cache.bb.com.br” e a porta é “80”.

Configuração dos módulos

A configuração do convenente deverá ser efetuada para cada módulo instalado, através do processamento do arquivo de configuração automática, recebido via Gerenciador Financeiro/AASP, ou inclusão manual.

Para baixar o arquivo de configuração automática execute os seguintes passos no Gerenciador Financeiro/AASP:

- Acesse as opções “Aplicativos” → “Baixar configurações”;
- Selecione a finalidade do aplicativo (Pagamento, Recebimento ou serviço);
- Selecione o aplicativo;
- Informe os dados solicitados (agência, conta, convênio , etc...) e pressione o botão “OK”

O arquivo deve ser baixado para a pasta de Contratos configurada no BB GestãoMax.

A configuração automática do módulo poderá ser efetuada através da opção “Convenentes” → “Configurar” ou respondendo “não” para a pergunta “Deseja continuar como demonstração?” exibida na inicialização do aplicativo.

A configuração Manual poderá ser efetuada através da opção “Convenentes” → “Gerenciar” → “Novo”.
Obs.: Alguns módulos não permitem configuração manual.

Migração da base de dados da versão anterior

Para os clientes que já utilizam a versão anterior dos plugins, cada módulo possui uma opção para migração dos dados da versão anterior para o novo aplicativo.

Apenas registros consistentes serão migrados. Os registros que tiverem informações inválidas/truncadas não serão migrados e ficarão disponíveis para consulta apenas no aplicativo antigo.

Exemplo do menu para migração dos dados do BBPAG:



Importante: Antes de migrar os dados será necessário configurar o módulo com as informações do convenente/convênio/contas que será importado do aplicativo legado.

Configuração do Banco de Dados

A configuração do banco de dados poderá ser efetuada através da opção “Gerenciar” → “Banco de Dados”, da seguinte forma:

<u>Utilização com banco de dados local (Não compartilhado)</u>

- *Tipo de Uso:* Selecione a opção “Não Compartilhado”;
- *Nome ou IP do Servidor:* Será preenchido automaticamente com “embedded” (firebird “embarcado”). Campo desabilitado para Tipo de uso “Não Compartilhado”;
- *Localização do Banco de dados:* Informe a localização do banco de dados;
- *Usuário do banco de dados:* Será preenchido automaticamente com o nome de usuário padrão do firebird. Campo desabilitado para Tipo de uso “Não Compartilhado”;
- *Senha do usuário do banco de dados:* Será preenchido automaticamente com a senha do usuário padrão do firebird. Campo desabilitado para Tipo de uso “Não Compartilhado”;
- *Porta TCP:* Não será informado para tipo de uso “Não Compartilhado”;
- *Pasta da copia de segurança:* Informe a pasta para a cópia de segurança do banco de dados.

Utilização com banco de dados em rede (Compartilhado)

Atenção! Antes de configurar o banco de dados para acesso compartilhado, deve-se executar os procedimentos descritos nos tópicos “Instalação do Banco de Dados do BB GestãoMax no servidor de rede (utilização em rede)” e “Instalação no Servidor de Banco de Dados Firebird 2.1 no Servidor de Rede (utilização em rede)”.

- *Tipo de Uso:* Selecione a opção “Compartilhado”;
- *Nome ou IP do Servidor:* Informe o nome ou o IP do Servidor de Rede;
- *Localização do Banco de dados:* Não será informado para tipo de uso “Compartilhado”. O caminho do banco de dados será obtido automaticamente pela aplicação através do arquivo “aliases.conf” do servidor, que já foi previamente configurado através do “InstaladorBD.exe”. Ver tópico “Instalação do Banco de Dados do BB GestãoMax no servidor de rede (utilização em rede)”
- *Usuário do banco de dados:* Informe o nome do usuário do banco de dados;
- *Senha do usuário do banco de dados:* Informe a senha do usuário do banco de dados;
- *Porta TCP:* Informe a porta de comunicação do servidor para acesso ao banco de dados;
- *Pasta da copia de segurança:* Será preenchido automaticamente com o caminho padrão para backup. Campo desabilitado para Tipo de uso “Compartilhado”;

Alterando o tipo de utilização para “Compartilhado”

Atenção! Se o tipo de utilização for alterado para “Compartilhado”, o banco de dados local (arquivos “BBGACA.FDB” e “BBGACC.FDB”) deverá ser copiado para a pasta de banco de dados do servidor, para que os dados atuais sejam preservados e acessados por todas as estações da rede.

Alterando o tipo de utilização para “Não Compartilhado”

Atenção! Se o tipo de utilização for alterado para “Não Compartilhado”, o banco de dados do servidor (arquivos “BBGACA.FDB” e “BBGACC.FDB”) deverá ser copiado para a pasta de banco de dados local da estação, para que os dados atuais sejam preservados e acessados corretamente.

Senha Mestre

Caso o usuário ADMINISTRADOR esqueça a senha de acesso, uma nova senha poderá ser criada através do acesso com a Senha Mestre, que poderá ser obtida via Gerenciador Financeiro/AASP, conforme abaixo:



Acesse as opções “Aplicativos” → Consultar senha mestre, informe a agência/conta, selecione o aplicativo “BB Gestão Max” e pressione o botão “OK”.

Ajuda

Cada módulo possui uma opção de ajuda que fornece as informações sobre as funcionalidades do aplicativo.

Exemplo do menu de ajuda do Módulo pagamento de Salários, Fornecedores e outros:



Exemplo da ajuda do Módulo pagamento de Salários, Fornecedores e outros: